

6

```

HD291: BSR XPLST1
      BSR XDEBL
      BSR XCURS
      CMP.B #"*",*(A5)
      BNE HD291A
      BSR XC

```

va au début de ligne  
met curseur après

écrit la sur dernière ligne  
et remet curseur en place

efface "\*" et tête de ligne

```

HD291A: BSR XCRCL

```

← BSR GES10 3 éventuellement avancer le curseur après ... " " ?  
remet curseur contrôle au clavier

```

HD292: BSR X3A
      BSR TESCP
      TST TBUFC
      BPL HD30
      LEA TRONQ, A0
      MOVE #30, D0
      BSR XPTET1
HD30: BSRRS INSER
      BNE HD31

```

ligne tronquée

```

GAP80: BSR X3A
      BSR HIDEIM

```

mode insert

```

      BSR WDMIN
HD31: WDAVR D0
      CMP.B #"*", D0
      BNE HD32
      BSR XSED
      BRA HD31

```

BSR GES20  
décade n >  
\* en tête ?

⊗ modif des curseurs ^ \_ ' /  
si ont retour en HD291A

→ mode éditeur

```

HD32: SUBQ.L #1, A6

```

```

BSR WDNFT
BNE HD35
MOVE #-8, D1

```

diode [n.]  
n. insbr

BSR GESSO ⊗ motif de curseur par 1/1 -

```

TST.L D0
BEQ RER4
CMP.L TDLGN, D0
BCC RER4

```

erreur n.

```

LEA TDPR1, A0
MOVE (A0)+, D2
CMP.B (A0), D2
BEQ RER4

```

→ n. en mode inser

pointer sur ligne D0

```

BSR XSPNT
TST.B (A0)
BNE HD33
BSR XDEL1
MOVE TCURSB, D0
CMP TCURSY, D0
BEQ HD29A
BSR PRM14
BSR XGETE
CMP.B #"~", D0
BNE HD29A
BSR PRM14
BRA HD29A

```

⊗

efface la ligne pointee

si curseur au milieu, le faire monter

D0 = car sous le curseur

```

HD33: BSR WINSAW

```

peut-on insérer?

```

BNE HD34

```

→ oui

```

RER4: MOVE #3, D0
BRA RER

```

insertion interdite

```

HD34: BSR XMISF
BSR XRPL
BRA HD29A

```

met en forme  
remplace

```

HD35: BSR  INSERT
      BNE  HD36
      BSR  WINSAW
      BEQ  HD36
      BSR  XMISF
      BSR  XINS1A
      BRA  HD29
  
```

→ mode éditeur  
 peut-on insérer?  
 → na  
 met en fan  
 insère ligne

commandes de l'éditeur

```

HD36: WDAVR DO
      TST.B DO
      BEQ  HD29A
      LEA  HD43, A0
      BSR  RELAD
      BEQ  HD38
  
```

~~CLR TFC8A~~

table des commandes

WIMM ⊗  
 → dans la table  
 commande illégale

```

HD37: MOVE #12, DO
      BRA  RER
  
```

```

HD38: JSR (A0)
      BRA  HD29A
  
```

⊗  
 ⊗

```

HD390: MOVE # "H", DO
HD40: CLR  T3FC8A
      CLR  D7
      SUBQ.L #1, A6
      MOVE.B DO, (A6)
      BSR  XSED
      LEA  HD41, A0
      BSR  XPTET
      BRA  S3B9C
  
```

⊗

} ?

mit en mode éditeur  
 exec