

Commandes

!

- HD43: D.W \$E21
- D.W WDSEKA - * ; !
- D.W HD37 - * ; "
- D.W WDLS - * ; # list
- D.W HD37 - * ; \$
- D.W HD37 - * ; %
- D.W HD37 - * ; &
- D.W HD37 - * ; '
 - D.W HD37 - * ; (
 - D.W HD37 - * ;)
 - D.W HD37 - * ; * (inaccessible)
 - D.W HD37 - * ; +
 - D.W HD37 - * ; ,
 - D.W WDXMIN - * ; - editin
 - D.W HD37 - * ; .
 - D.W WRUN - * ; / run
 - D.W 43C
 - D.W HD37 - * ; <
 - D.W W333R2 - * ; = carte memoire
 - D.W HD37 - * ; >
 - D.W HD37 - * ; ?
 - D.W HD37 - * ; @

D.W	\$ 890		
D.W	SSDEF8 - *	; ^a A	read (append) source
D.W	HD37 - *	; ^a Z	
D.W	WG - *	; ^a E	compare blocs memoire
D.W	WDXR - *	; ^a R	repete bloc
D.W	WSL2 - *	; ^a T	cherch chain (T)
D.W	HD37 - *	; ^a U	
D.W	SSDEF8 - *	; ^a I	read vers memoire
D.W	HD37 - *	; ^a O	
D.W	WPRINT - *	; ^a P	print bloc
D.W	SSDEF8 - *	; ^aI	read bloc
	HD37		to memory

D.W	\$ 99E		
D.W	W3E3CE - *	; ^a Q	query
D.W	WSL1 - *	; ^a S	cherch chain (S)
D.W	HD37 - *	; ^a D	
D.W	W3E868 - *	; ^a F	fill
D.W	HD37 - *	; ^a G	goto (debug)
D.W	HD37 - *	; ^a H	
D.W	S3E204 - *	; ^a J	ecrire memoire -> disque
D.W	S3E340 - *	; ^a K	kill file
D.W	W3E - *	; ^a L	
D.W	WDXM - *	; ^a M	move bloc
D.W	\$ 5AC		
D.W	S3E1D6 - *	; ^a W	write src
D.W	W3E802 - *	; ^a X	copy memory
D.W	WSC - *	; ^a C	change (S) -> (T)
D.W	W3E0E0 - *	; ^a V	view
D.W	WDBK - *	; ^a B	define bloc
D.W	W3E8B0 - *	; ^a N	modify

D.W 0